

# PowerPoint を使って動画の年賀状をつくる

※Web（ナルクパソコン教室）から「素材.docx」をダウンロードし動画の素材はそこからコピーし使用。

## 1. Pwerpointを開きスライドサイズをはがき 縦サイズに設定

- Powerpoint デザインでスライドサイズをユーザー設定で「はがき 縦」を選択する。  
(今回タイトル／サブタイトルの入力エリアは使用しないので削除)



## 2. 背景や画像をスライドに挿入する。

(素材は便宜上「素材.docx」に準備済み。通常は Web 等からダウンロード)

### 2-1. 背景図をスライドに挿入しはがきサイズに合わせる。

Word 上の背景図を右クリックでコピーし、スライド上で「元の書式を保持」にて張り付け、サイズをはがきサイズに合わせる。

### 2-2. 出来たスライドをコピーし3ページ分作成する。

画面左側のスライドのサムネイルにあるスライドを右クリックし、「元の書式を保持」で貼付けを実施。同様に 3 枚目も同じく貼付けで作成する。

### 2-3. スライド2を選択し、背景の上に「素材.docx」から旧年の挨拶文と

白蛇をコピーし、「元の書式を保持」夫々をで張り付ける。

### 2-4. スライド3を選択し、同様に背景の上に「素材.docx」から


謹賀新年～、富士山、門松、白馬、年号と氏名、本年も～をコピーし、「元の書式を保持」で順次張り付ける。

### 2-5. スライド3の各図・文章の大きさと配置を整える。



## 3. 各画像や文章のアニメーションの動作を動作順に決めていきます。

3-1. ※スライド1 を選択し背景図が徐々に出現するアニメーションを設定します。



- ・「アニメーション」タブを選択①
- ・「アニメーションウィンドウ」を選択②
- ・「アニメーションスタイル」を選択③
- ・「開始」の中の「フェード」を選択④

(フェードとは徐々に画像が浮き出てくる動作)



・次に背景画像の開始／継続時間を設定します。

上部リボンの「タイミング」⑤の設定で夫々下記を設定します。

「開始:直前の動作」、「継続時間:3秒」、「遅延:0秒」

・設定したアニメーションを確認するにはリボン左端のプレビュー⑥をクリックすることで動作の確認ができます。



3-2. ※スライド2 を選択し旧年の挨拶文と、蛇のアニメーションの動作／タイミング／時間を設定。

・最初に 旧年中～ の挨拶文を選択、3-1と同様に①②③を順に選び



「開始」の中の「フロートイン」⑦を選択。

(※下から上の動作となるので、「効果のオプション」⑧で「フロートダウン」に変更)  
動作タイミングは下記の通りとします。

「開始:クリック時」、「継続時間:4秒」、「遅延:0秒」

・続いて干支の 蛇(巳) を選択し、①②③を順に選び「終了」⑨



の中の「フェード」⑩を選択。

動作タイミングは下記の通りとします。

「開始:クリック時」、「継続時間:5秒」、「遅延:0秒」



3-3. ※スライド3 を選択し 夫々の画像等の動作を下記の様に設定します。

・謹賀新年～:アニメーションスタイル:「開始／図形」⑪

タイミング:「開始:クリック時」、「継続時間:6秒」、「遅延:0秒」



・富士山 :アニメーションスタイル:「開始／ズーム」⑫

タイミング:「開始:クリック時」、「継続時間:4秒」、「遅延:0秒」



・門松×2 :アニメーションスタイル:「開始／ズーム」⑫ (※同時2個選択)

タイミング:「開始:クリック時」、「継続時間:3秒」、「遅延:0秒」



・馬 :アニメーションスタイル:「開始／バウンド」⑬

タイミング:「開始:クリック時」、「継続時間:8秒」、「遅延:0秒」



・年号と氏名 :アニメーションスタイル:「開始／フロートイン」⑭

タイミング:「開始:クリック時」、「継続時間:4秒」、「遅延:0秒」



・本年も～ :アニメーションスタイル:「開始／フェード」⑮


タイミング:「開始:クリック時」、「継続時間:15秒」、「遅延:0秒」



# PowerPoint を使って動画の年賀状をつくる

## 4.画面切り替え:各スライドの「画面切り替え」を設定します。

- ・ **2枚目**を選択し、タブにある「画面切り替え」で「カーテン」①を選択
- ・ 画面切り替えのタイミングを「自動」にチェック②
- ・同様に **3枚目**を、「画面切り替え」で「カーテン」、タイミングを「自動」を選択。





## 5.ここまでのアニメーション全体を確認をします。


- ・タブにある「スライドショー」を選択し、リボンにある「最初から」③をクリック。



## 6.次に、バックに流す音楽(春の海)を挿入します。

※Web (ナルクパソコン教室) から「春の海.mp3」をダウンロードし使用。

- ・スライド1を選択し、タブの「挿入」にある「メディア」の「オーディオ」を選択し、「このコンピューター上のオーディオ」をクリックする。④
- ・ダウンロードした「春の海」をクリック  くと挿入されます。
- ・ページ内に表示された オーディオ  をクリック、上のタブに表示された、「再生」を選択、し表示されたリボンで




「オーディオスタイル」の「バックグラウンドで再生」を選択⑤



「編集」の「フェードアウト」の時間を「05.00」秒と設定⑥

※フェードアウト:オーディオの終了時に徐々に音を小さくする機




「編集」の「オーディオのトリミング」をクリックし終了時間を1分に設定。

※動画の長さに合わせてオーディオの長さをここで調整します。⑦



「オーディオのオプション」の設定を右図⑧の様に設定します。




## 7.タブの「スライドショー」の「最初から」をクリックし全体を通して確認します。


※音楽が鳴り始めればクリックを2回押すとアニメーションが始まります。

## 8.最後に、動画として保存します。

- ・タブの「ファイル」を選択→「エクスポート」→「ビデオの作成」→「標準(480p)」→



「記録されたタイミングとナレーションを使用する」→「ビデオの作成」を選択。



- ・ **保存先**を決め**ファイル名**を付けて、mp4 形式で「保存」をクリックします。

令和 8 年動画年賀.mp4 として保存

## 9.保存された「令和 8 年動画年賀.mp4」をメディアプレーヤ等の動画ソフトで再生できます