



CD-R にパソコンのデータを記録する(エクスプローラー)

CD-RやDVD-Rは安価にパソコンのデータを記録することができます。今回はWindows付属のソフト「エクスプローラー」を使用し記録する方法を学習します。

- ソフト: エクスプローラー (Explorer) を使用
- CD-R: 未使用のCD-Rディスクを準備

1. 未使用のCD-Rをデータ記録に使用できるように準備(フォーマット)する。


- ① 未使用のCD-Rをパソコンにセット、「エクスプローラー」を起動してCD/DVDドライブを選択します。
- ② CD-Rの使用方法を聞いてくるので(右図)「USBフラッシュドライブと同じように利用する」にチェックを入れて「次へ」をクリック。
- ③ ディスクのタイトルには自動的に日付がセットされますが他のタイトルに書き換えてもOK。
- ④ 「次へ」をクリックするとディスクをデータ保存用にする「フォーマット」が行われ準備が完了します。



備考: この書き込み方法では、USBと同じように編集や削除、追加などができます。

2. データの書き込み、削除、追加などを行う方法


- ① CD-Rの中身を確認する方法: エクスプローラーでCD-Rのドライブを選択します。




- ② 書き込み方法: エクスプローラー内のドキュメント、ピクチャ、ミュージック、ビデオなど任意のフォルダー内のファイルを選択してコピーし、CD-Rのドライブで貼り付けをする。
(少し難しい方法ですが、選択したファイルをそのままCD-Rのドライブ内にドラッグしてもOK)
- ③ 削除方法: エクスプローラーのCD-Rのドライブでファイルを選択し、「Delete」キーで削除。
(「Delete」キーの代わりに、エクスプローラーの上部にある「削除」アイコンをクリックしてもOK)

3. 実際にデータの書き込み、削除、追加を行ってみましょう

- ① パソコン内の画像データをCD-Rに書き込む： エクスプローラーでCD-Rのドライブを選択して貼り付け。適切な画像が無いときは画像例(長南・紅花、笠森観音など)をダウンロードしてください。
- ② パソコン内のワードやエクセルなどのCD-R書き込みテスト： ①と同様にコピーする。



- ③ CD-Rに書き込まれたファイルをCD-Rから削除するテスト： エクスプローラーで選択してDeleteする。



「ファイルの削除」ダイアログが表示されるので、「はい」をクリック。

- ④ CD-Rの取り出し： 書き込みや削除が終わってCD-Rを取り出すには、CD-Rドライブを選択し「エクスプローラー」管理タブ→「取り出す」をクリックします。



取り出しの準備中
お待ちください。セッションを閉じて、ディスクが他のコンピューターで使用できるようにしています。
エクスプローラー

「取り出しの準備中」のダイアログが表示され、CD-Rが排出されます。